

NimoTV 使用ガイド

～A 登録編～

A-1. PC での登録

- ① アドレス：<https://www.nimo.tv/>
- ② ホームページの右上にある「新規登録」をクリックします



- ③ 電話番号または SNS で登録ください

ログイン 新規登録 ×

+852 ▼ 携帯電話番号を入力してください

パスワードを入力してください

パスワードは6～20桁の英字と数字の組み合わせ

確認コードを入力してください 送信する

生年月日

Day ▼ Month ▼ Year ▼

新規登録

f G Instagram Twitter

LINE

Nimo TVの利用規約に同意します。 [規約](#)

- ④ ホームページの右上にあるアイコンをクリックしてマイページに入ります。
- ⑤ [ライブセンター] の [ライブ設定] を選択して、[人気ストリーマーになる旅] をクリックします。

マイページ

- プロフィール
- フォロー
- メッセージ
- ダイヤ
- コイン
- ベット履歴

ライブセンター

- ライブ設定**

早速ストリーマーになり、自分の才能を輝かせよう!


人気ストリーマーになる旅

モバイル端末配信ガイド

PC端末配信ガイド

Nimo TVの利用規約に同意します。 [利用規約](#)

⑤ 配信についてのすべての機能や設置などはライブセンターにあります。



A-2. アプリでの登録

① 視聴者側：NimoTV

ストリーマー側：NimoTVforStreamer




スキャンしてダウンロード



スキャンしてダウンロード

iOS12以降のバージョンに対応する

② 電話番号またはSNSで登録ください



～B 配信～

B-1. PC 配信

①機器がライブブロードキャストの要件を満たしているかどうかを確認します

おすすめのデバイス

CPU : Intel I5

グラフィックカード : NVIDIA GTX 750Ti 2G グラフィックカードまたは同様のグラフィックカード

メモリ : 8G 以上

ゲームによっては、それに応じて CPU またはグラフィックカードをアップグレードする必要がある場合があります。


②通信速度がライブの要求を満たしているかどうかを確認します

テストアドレス : <http://www.speedtest.net/>


アップロード速度は少なくとも 1Mbps、2Mbps 以上が推奨されます。

③Nimo アカウントを登録してライブブロードキャストを開きます


1. Nimo Streamer にログインします



2. ゲーム、カメラ、テキスト、写真などのライブコンテンツを追加します



3. ライブに基本的な表示情報を設定し、ライブ配信を開始します



B-2. OBS 使用について (おすすめ)

OBS で PC ゲームを配信する場合、下記の手順に従ってください。


- ① OBS をダウンロード
- ② OBS を起動
- ③ サーバー及びストリーム・キーを入力
- ④ ライブ画質を設定
- ⑤ ライブ内容を追加
- ⑥ 配信を開始

1. OBS をダウンロード

OBS は無料の PC ゲームライブ配信アプリです。最新バージョンをこちらからダウンロードしてください:<https://obsproject.com/>


2. OBS を起動

2-1 初めて起動する際、自動設定の通知が表示されます




① 「No」をクリックして閉じます。

2-2 その後、下記のリマインドが表示されます。「OK」をクリックしてください。




3. サーバー及びストリーム・キーを入力


3-1 ホームの右下の「Setting」をクリックしてください。




3-2 「Stream」をご選択ください。



3-3 「Stream Type」 - 「Custom Streaming Server」 で設定してください。



3-4 URL(サーバー) と Stream Key をご入力ください。




① URL (サーバー)

② Stream Key

URL (サーバー) と Stream Key の取得方法につきまして 3-5 をご参照ください。

3-5 URL (サーバー) と Stream Key の取得方法




手順:

- ① <http://nimo.tv> にアクセスし、アイコンをクリックしてください。
- ② 配信設定をクリックしてください。
- ③ 配信開始をクリックしてください。
- ④ Server URL で URL アドレスをコピーしてください。
- ⑤ Stream Key で Stream Key をコピーしてください。


4. ライブ画質を設定

4-1 「Output」 でパラメータを設定します。




- ① 「Output」 をクリックしてください。
- ② 「 Video Bitrate」 を推奨数値（1500～2000）に設定してください。
- ③ 「Audio Bitrate」 を推奨数値（128～160）に設定してください。
- ④ 最後に「Apply」 で設定を保存してください。

4.2 ビデオのパラメータを設定



- ① 「Video」 をクリックしてください。
- ② 「Output (Scaled) Resolution」 を推奨数値 (1280x720) に設定してください。
- ③ 「Common FPS Values」 を推奨数値 (24~30) に設定してください。
- ④ 最後に「Apply」で設定を保存してください。

5. ライブ内容を追加




上の図に示すように、下記の手順に従い、OBS のホームを開いてください。

- ① 「+」をクリックしてください。
- ② 「Display Capture」を選択ください。
- ③ 「OK」をクリックしてください。

設定を完了すると PC 画面を録画できます。


6. 配信を開始



① 「Start Streaming」 をクリックしてください。

② 初デビューおめでとう！

7. 質問:配信結果はどこで確認できますか？



① 「ライブセンター」－「ライブ設定」で展開してください。

② 右上にチャンネルリンクが掲載されていて、そこから詳細なライブ効果を確認できます。


a) モバイル配信ガイド

1. NimoTVforStreamer ガイド

① 配信のタイトル・配信ゲーム・解像度を設置して、配信を開始します。



- ② 利用規約を同意ください



- ③ [設定] > [コントロールセンター] > 「コントロールのカスタマイズ」
「画面録画」を「含める」に追加します。
- ④ ボタンを押して画面録画を開始し、録画のコンテンツとして [NimoTV for Streamer] を選択します。

